

Wie bilde ich Arbeitskolonnen über ein Zuweisungsprofil?

Anforderung

Wenn Sie in Asta Powerproject mit Ressourcen arbeiten, kann es sinnvoll sein, z.B. einzelne Arbeitsressourcen, auch mit unterschiedlichen Fähigkeiten, zu einer Kolonne zusammenzufassen. In einem Zuweisungsprofil kann man mehrere Ressourcen und/oder Kostenstruktureinträge zu einem Paket zusammenfassen. Dadurch ist später nur noch die Zuweisung dieses Zuweisungsprofils nötig.

Voraussetzung für das Erzeugen von Zuweisungsprofilen ist das Anlegen von Ressourcen- und Kostenstruktureinträgen in der Bibliothekenansicht.

Vorgehensweise

- Arbeitsressourcen erstellen
- Ressourcenzuweisung auf einen Vorgang
- Zuweisungsprofil erzeugen
- Zuweisungsprofil auf Vorgänge zuweisen

Anleitung

Arbeitsressourcen erstellen

Erstellen Sie in der **Bibliothekenansicht**  von Asta Powerproject Ihre **Arbeitsressourcen**. Achten Sie darauf, dass ein Ressourcenordner für die Fähigkeit der darunter liegenden Arbeitsressourcen steht.

Wenn Sie später einem Vorgang einen Ressourcenordner zuweisen, erstellt Asta Powerproject diese Zuweisung als Anforderung.

*Wenn Sie nicht möchten, dass bei der Zuweisung eines Ressourcenordners eine Anforderung erstellt wird, können Sie über den Dialog **Optionen – Bearbeiten** die Funktion **Zuweisung von Ressourcenordnern erstellt Anforderung** deaktivieren.*



Ressourcenzuweisung auf einen Vorgang

Haben Sie Ihre Arbeitsressourcen angelegt, wird die zu bildende Kolonne einem Vorgang im ersten Schritt einzeln zugewiesen.



In diesem Beispiel wurden die Mitarbeiter als Zuteilung über **Drag & Drop** aus dem Projektstrukturbaum auf den Vorgang gezogen.

Zuweisungsprofil erzeugen

Klicken Sie den Vorgang im Plan mit der rechten Maustaste an und wählen Sie den Befehl **Zuweisungen in Zuweisungsprofil kopieren** im Kontextmenü.

Geben Sie für Ihr Zuweisungsprofil eine **Bezeichnung** ein. Bereits bestehende Zuweisungsprofile können Sie hier auswählen und überschreiben.

In Ihrem Projektstrukturbaum erscheint der Eintrag **Zuweisungsprofil**.

Über einen rechten Mausklick auf dem Zuweisungsprofil im Projektstrukturbaum öffnen Sie die **Eigenschaften**. Auf dem Register **Bezeichnung** sehen Sie eine Auflistung der zugeordneten Arbeitsressourcen. In den nächsten Registern können Sie die Kalkulation für Arbeitsressourcen, Verbrauchsressourcen und Kostenstruktur bearbeiten.

Alle Einstellungen die innerhalb eines Zuweisungsprofils an den Ressourcen vorgenommen werden, gelten nur für die Zuweisung dieses Profils. Diese Eigenschaften haben keinen Einfluss auf die Vorgabenzuweisung der Ressourcen innerhalb der Ressourcenstruktur.




Zuweisungsprofil auf Vorgänge zuweisen

Ziehen Sie mit **Drag & Drop** das Zuweisungsprofil auf einen oder mehrere markierte Vorgänge. Die in diesem Profil eingetragenen Mitarbeiter werden als Zuteilung auf den Vorgang zugewiesen und können nachträglich bearbeitet werden.

Es können mehrere Zuweisungsprofile angelegt werden.

Ein Zuweisungsprofil kann entweder Zuteilungen oder Anforderungen enthalten.



Erstellt man ein Zuweisungsprofil mit Anforderungen und ein Profil mit Zuteilungen, z.B. die Kolonne, dann erfüllt das Zuweisungsprofil mit den Zuteilungen die Anforderungen.



Zuweisungsprofil mit Anforderungen



Zuweisungsprofil mit Zuteilungen erfüllt Anforderungen

Innerhalb eines Zuweisungsprofils können sowohl Ressourcen wie auch Kosten enthalten sein.

