# Wie lege ich Benutzerdefinierte Datenfelder auf einem Asta Enterprise 14 Server (für PowerConnect) an?

# Anforderung

In lokalen Projektdateien finden Sie bereits einige vordefinierte Benutzerdefinierte Datenfelder vor, die wir bereits für Sie in unserer Standardvorlage angelegt haben. Diese BDFs sollen nun auch in einer Asta Enterprise Umgebung genutzt werden.

Nachdem die BDFs angelegt wurden, sollen sie gesichert werden um einen erneuten Import in einer neuen Projektumgebung oder auf einem neuen Server zu vereinfachen.

Dieser Vorgang wird am Beispiel der für **PowerConnect** benötigten BDFs beschrieben.

### Vorgehensweise

- Anmeldung am Server und öffnen des Asta Serveradmins
- Anlegen der BDFs
- Die Liste der für PowerConnect benötigten BDFs
- Aktualisieren der Datenquellen bzw. Neustart der Dienste
- Export der BDF-Definitionen in eine SQL-Datei
- Import der BDF-Definitionen im SQL Management Studio

# Anleitung

#### Anmeldung am Server und öffnen des Asta Serveradmins

Melden Sie sich als Administrator am Server an und starten Sie aus dem Startmenü das Programm Asta Serveradmin. Sie sehen dann links eine Übersicht über die bereits angelegten Datenquellen. Unterhalb jeder Datenquelle finden Sie den Eintrag (BDF) Benutzerdefinierte Datenfelder.

🔹 Asta Serveradmin			
Datei Datenquelle Server Benutzer [	Datenbankerweiterung Hilfe		
IGGGQ   # 0 🗁 🔯	84 A 8x		
🕞 🕑 Datenquellen	Objekt Typ	Bezeichnung Datenfeld	Datenfeldtyp
Asta DB Benutzerdefinierte Auswahlliste BDF) Benutzerdefinierte Datenfelder (BDF) Benutzerdefinierte Datenfelder (BDT) Benutzerdefinierte Tabellen Benutzer	Zeile	Freier Text1	Text
	<b>e</b> ile	Freier Text2	Text
	🛽 🚰 Zeile	Freie Dezimalzahl	Dezimalzahl
	<b>₩</b> Vorgang	PowerConnect Import-ID	Text
	🚺 🚰 Vorgang	Freier Text1	Text
	🚰 Vorgang	Freier Text2	Text
	Vorgang	Freie Zahl1	Ganzzahl
	🚺 🚰 Vorgang	Freie Zahl2	Ganzzahl
	🔤 Vorgang	Freie Dezimalzahl	Dezimalzahl
	📲 Meilenstein	PowerConnect Import-ID	Text
	📕 🚰 Meilenstein	Freier Text1	Text
	🛛 🚰 Meilenstein	Freier Text2	Text
	🚺 🚰 Meilenstein	Freie Zahl1	Ganzzahl
	🚺 🚰 Meilenstein	Freie Zahl2	Ganzzahl
	🚛 Meilenstein	Freie Dezimalzahl	Dezimalzahl
	🚺 🚰 Strukturvorgang	PowerConnect Import-ID	Text
	🚰 Strukturvorgang	Freier Text1	Text
	🚺 🚰 Strukturvorgang	Freier Text2	Text
	📰 Strukturvorgang	Freie Zahl1	Ganzzahl
	🛛 🚰 Strukturvorgang	Freie Zahl2	Ganzzahl
	The second secon	- · · · · · ·	N 1 1 1

Wenn Sie links im Baum diesen Eintrag auswählen, sehen Sie rechts eine Übersicht über alle bereits vorhandenen BDFs.

### Anlegen der BDFs

Gehen Sie nun wie folgt vor, um neue BDFs anzulegen:

- 1. Klicken Sie auf der rechten Seite des Serveradmins mit der rechten Maustaste in den freien Bereich und wählen Sie aus dem Kontextmenü den Eintrag Hinzufügen.... Alternativ können Sie den Dialog zum Hinzufügen auch über den Menüpunkt Datenbankerweiterung, dann (BDF) Benutzerdefinierte Datenfelder und dann Hinzufügen... aufrufen.
- 2. Der Dialog **BDF hinzufügen** wird nun geöffnet.

Objekt:	Anforderung Arbeitsressource		
Datenfeldtyp:	Ja/Nein		
Wählen sie die mehr geändert v BDF Bezeichnu	Bezeichung mit Be werden kann! ng	dacht aus, da s	ie später nicht

- 3. Wählen Sie zuerst hinter **Objekt** das gewünschte Objekt aus, für welches Sie ein Benutzerdefiniertes Datenfeld anlegen möchten.
- 4. Anschließend müssen Sie hinter **Datenfeldtyp** auswählen, welcher Art die Informationen sind, die Sie in dem BDF speichern möchten.
- 5. Geben Sie nun hinter BDF Bezeichnung die gewünschte Bezeichnung für das Datenfeld ein.

Wenn Sie mehrere BDFs anlegen möchten, führen Sie diese Schritte für jedes gewünschte Datenfeld erneut durch.

Wenn Sie jeweils für Zeile und Vorgang dasselbe Benutzerdefiniertes Datenfeld erstellen, können Sie in einer Spalte in der Datentabelle für die Eingabe der Information den Zeilen/Einzelvorgangsmodus (+/-) benutzen.



## Die Liste der für PowerConnect benötigten BDFs

Nachfolgend finden Sie eine Liste aller BDFs, die für die Nutzung von PowerConnect mit einem Asta Enterprise Server erforderlich sind.

Objekt	Datenfeldtyp	BDF Bezeichnung
Zeile	Text	Freier Text1
Zeile	Text	Freier Text2
Zeile	Dezimalzahl	Freie Dezimalzahl
Vorgang	Text	PowerConnect Import-ID
Vorgang	Text	Freier Text1
Vorgang	Text	Freier Text2
Vorgang	Ganzzahl	Freie Zahl1
Vorgang	Ganzzahl	Freie Zahl2
Vorgang	Dezimalzahl	Freie Dezimalzahl
Meilenstein	Text	PowerConnect Import-ID
Meilenstein	Text	Freier Text1
Meilenstein	Text	Freier Text2
Meilenstein	Ganzzahl	Freie Zahl1
Meilenstein	Ganzzahl	Freie Zahl2
Meilenstein	Dezimalzahl	Freie Dezimalzahl
Strukturvorgang	Text	PowerConnect Import-ID
Strukturvorgang	Text	Freier Text1
Strukturvorgang	Text	Freier Text2
Strukturvorgang	Ganzzahl	Freie Zahl1
Strukturvorgang	Ganzzahl	Freie Zahl2
Strukturvorgang	Dezimalzahl	Freie Dezimalzahl
Zuteilung Verbrauchsressource	Text	Zuweisung Text1
Zuteilung Arbeitsressource	Text	Zuweisung Text1
Kostenzuweisung	Text	Zuweisung Text1

#### Aktualisieren der Datenquellen bzw. Neustart der Dienste

Nachdem Sie alle gewünschten BDFs angelegt haben, müssen die Datenquellen aktualisiert werden, damit die BDFs in Powerproject zur Verfügung stehen. Wenn mehrere Projekte vom Server automatisch gemountet werden, ist die Aktualisierung in der Konsole nicht mögliche. In diesem Fall geht es häufiger schneller wenn Sie alternativ den Asta Enterprise Dienst neu starten, der die Datenquelle zur Verfügung stellt.

Bitte stellen Sie vor den folgenden Schritten sicher, dass kein Benutzer am Asta Enterprise Server angemeldet ist!



Gehen Sie wie folgt vor, um die Datenquellen zu aktualisieren:

- 1. Melden Sie sich als Administrator am Server an und starten Sie aus dem Startmenü das Programm Asta Enterprise Konsole.
- 2. Drücken Sie einmal die Enter-Taste um eine Liste aller Asta Enterprise Dienste zu sehen. Geben Sie dann die Nummer des Dienstes an, an dem Sie sich anmelden möchten und drücken Sie erneut die Enter-Taste.
- 3. Sie sehen in der Konsole nun die Eingabeaufforderung Command: \_
- 4. Geben Sie nun den Befehl **refresh datasources** ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der Enter-Taste. Nach erfolgter Aktualisierung der Datenquellen sehen Sie folgendes Fenster:



5. Falls im **Asta Serveradmin** eines oder mehrere Projekte so konfiguriert wurden, dass Sie beim Start des Dienstes automatisch gemountet werden, sehen Sie an dieser Stelle die folgende Meldung:



6. Um die Datenquellen dennoch zu aktualisieren, öffnen Sie nun die **Dienstverwaltung** Ihres Servers und starten Sie den Dienst **Asta Powerproject – Enterprise Server** neu. Unter Umständen finden Sie mehrere Dienste mit einer zusätzlichen individuellen Bezeichnung vor. Starten Sie dann den Dienst neu, für den Sie die betreffenden Datenquellen eingerichtet haben.

Durch den Neustart werden die Datenquellen ebenfalls aktualisiert. Je nach Performance des Servers könnte dieser Weg sogar schneller sein als die manuelle Aktualisierung über die Konsole.



### Export der BDF-Definitionen in eine SQL-Datei

Nachdem Sie nun alle BDFs angelegt haben und sie nach der Aktualisierung der Datenquellen auch in Powerproject zur Verfügung stehen, können Sie die BDFs in einer SQL-Datei sichern, damit Sie sie zum Beispiel auf einem neuen Server oder einer zweiten Datenbank recht einfach wieder importieren können.

Gehen Sie wie folgt vor, um die angelegten BDFs zu exportieren:

- 1. Melden Sie sich als Administrator am Server an und starten Sie aus dem Startmenü das Programm Asta Enterprise Konsole.
- 2. Drücken Sie einmal die Enter-Taste um eine Liste aller Asta Enterprise Dienste zu sehen. Geben Sie dann die Nummer des Dienstes an, an dem Sie sich anmelden möchten und drücken Sie erneut die Enter-Taste.
- 3. Sie sehen in der Konsole nun die Eingabeaufforderung Command: \_
- 4. Geben Sie nun den Befehl **datasources** ein um eine Liste der Datenquellen und Ihrer IDs (DSID) zu erhalten.
- 5. Geben Sie dann den Befehl custom <DSID> <Zielpfad> ein um die BDFs dieser Datenquelle zu exportieren.

Zum Beispiel: custom 45869062 C:\BDF-Export.sql

6. Durch diesen Befehl wurde nun eine SQL-Datei direkt auf Laufwerk C: abgelegt, in der sich die Definitionen aller angelegten BDFs dieser Datenquelle befinden.

Der folgende Screenshot zeigt nochmal alle durchgeführten Schritte:



#### Import der BDF-Definitionen im SQL Server Management Studio

Sie können die exportierten BDFs aus der SQL Datei auch in eine neue Datenbank importieren. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

- 1. Melden Sie sich als Administrator am Server an.
- 2. Auf einem Server mit installierten Microsoft SQL Server und SQL Server Management Studio genügt ein Doppelklick auf die zuvor exportierte SQL Datei um das Management Studio zu starten. Unter Umständen müssen Sie sich noch am Datenbankmodul anmelden.
- 3. Im mittleren Bereich sehen Sie nun die SQL Statements die in der Asta Enterprise Datenbank ausgeführt werden müssen, um die BDFs anzulegen.

- 1. Wählen Sie in den Symbolleisten nun die Datenbank des Asta Enterprise Servers aus. Im unten stehenden Screenshot sehen Sie hier als Beispiel eine Datenbank mit dem Namen AstaPP-v12.
- 2. Klicken Sie anschließend auf Ausführen, um die Statements auszuführen und damit die BDFs anzulegen.
- 3. Aktualisieren Sie anschließend die Datenquellen bzw. starten Sie den Asta Enterprise Dienst neu, damit die BDFs auch in Powerproject zur Verfügung stehen.

Nach dem erfolgten Import der BDFs sollten Sie im SQL Server Management Studio das folgende Bild vor sich haben:

Kicrosoft SQL Server Management Studio	_ D ×
Datei Bearbeiten Anzeigen Abfrage Debuggen Extras Fenster Community Hilfe	
🖳 Neue Abfrage   📭   🕞   🚰 🔙 🎯 🥃	
📳 🙀 AstaPP-v12 🔹 🕴 Ausführen 🕨 💷 🗸 🎁 🗐 🗐 🏭 🎇 🏹 🗒 😫 筆 筆 🖏 🖕	
BDF-Export.sqlP-y12 (sa (51))	<b>▼</b> X
BINSERT INTO UDF_DEFN (UDF_ID, UDF_NAME, OBJ_TYPE, DATA_TYPE) VALUES (19, 'Freier Text1', 1)	5, 9) 🗖
INSERT INTO UDF_RELATIONSHIP (UDF_ID, PROJID) VALUES (19, -1)	
INSERT INTO UDF_DEFN (UDF_ID, UDF_NAME, OBJ_TYPE, DATA_TYPE) VALUES (20, 'Freier Text2', 1)	5, 9)
INSERT INTO UDF_RELATIONSHIP (UDF_ID, PROJID) VALUES (20, -1)	
INSERT INTO UDF_DEFN (UDF_ID, UDF_NAME, OBJ_TYPE, DATA_TYPE) VALUES (21, 'Freie Dezimalzah	L', 16, 8) —
INSERT INTO UDF_RELATIONSHIP (UDF_ID, PROJID) VALUES (21, -1)	
INSERT INTO UDF DEFN (UDF ID, UDF NAME, OBJ TYPE, DATA TYPE) VALUES (13, 'PowerConnect Imp	ort-ID', 20, 9)
INSERT INTO UDF RELATIONSHIP (UDF 1D, PROJID) VALUES (13, -1)	
INSERT INTO UNE DELATIONCIUS (UDF IN ARME, OBSILITE, DAIA INFO) VALUES (14, "Freier lextl", 20	J, 9)
INSERT INTO UNE DEEN (UDF_ID, PROJID) VALUES (14, -1) INSERT INTO UNE DEEN (UDF ID, UDF NAME OFI TYDE DATA TYDE) VALUES (14, EFFCIER Text2) 2)	2 0)
INSERT INTO USE DELATIONSHID (UDF IN BOOID) VALUES (15 -1)	J; 5)
INSERT INTO UDE DEEM (UDE ID, PROCED VALUES (13, -1) VALUES (16, Freis Zebli) 20	6)
INSERT INTO UDE RELATIONSHIP (UDE DD. PROJED) VALUES (16, -1)	, 0)
INSERT INTO HDE DEEN (HDE ID. HDE NAME, OBJ TYPE, DATA TYPE) VALUES (17, 'Freie Zabl2', 20	. 6) -
La Meldungen	
(1. Test Law Science Service	<u> </u>
(1 Zeile(n) betroffen)	
(1 Zeile(n) betroffen)	
(1 Zeile(n) betroffen)	
(1 Zeile(h) betroffen)	
(1 Zeile(n) betroffen)	
(1 Zeile(n) betroffen)	
(1. Zeile(n) hetroffen)	• •
Die Abfrage wurde erfolgreich ausgeführt. MESSESERVER\SQLEXPRESS (10 sa (51) AstaPP-	v12 00:00:00 0 Zeilen
Bereit Z 97 S 1 Zei 1	EINFG

Wenn Sie nun den Asta Serveradmin starten, sehen Sie unter der entsprechenden Datenquelle die gerade angelegten BDFs.

Sie finden im Anhang zu diesem KNOW-HOW-TO-DO die Datei **KHTD\_BDF\_Enterprise\_Power-Connect\_201609.sql** welche alle oben aufgeführten BDF-Definitionen für PowerConnect enthält. Sie können damit die BDFs direkt in Ihren SQL Server importieren.



Asta Development GmbH

Egon-Eiermann-Allee 8 76187 Karlsruhe Fon +49 (0)721/9525 - 0 Fax +49 (0)721/9525 - 100 info@astadev.de www.astadev.de



Geschäftsführer: Xaver Theis, HRB 706289, Registergericht Mannheim, UStID DE263205544