

Installationsanleitung

Version 9

Bitte beachten Sie:

Bei dieser Anleitung handelt es sich inhaltlich um ein altes Dokument welches nicht aktualisiert wurde. Sie finden den Stand des Dokumentes in der Fußzeile auf den folgenden Seiten.

Die einzige Anpassung ist die Angleichung an das aktuelle Erscheinungsbild unserer Dokumente.

Installation


Bevor Sie Asta Powerproject auf Ihrem Computer installieren, lesen Sie sich bitte die folgende Installationsanleitung sorgfältig durch.

Bei einer Installation unter Windows NT/2000/XP müssen Sie als Benutzer mit den Rechten „Administrator“ an Windows angemeldet sein.

- Nach dem Einlegen der Asta Powerproject CD-ROM startet das Setup von Asta Powerproject 9 automatisch. Sollte dies bei Ihnen nicht der Fall sein, starten Sie die Datei SETUP.EXE direkt von der CD-ROM.

Je nach Betriebssystem und verwendetem Microsoft Internet Explorer® kann es vorkommen, dass Sie während der Initialisierung des SETUP zum Neustart des Rechners aufgefordert werden.

- Nach der Initialisierung des SETUP klicken Sie auf **Weiter**, lesen die Lizenzbestimmungen, setzen die Option auf „**Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung**“ und bestätigen mit **Weiter**. Sie erhalten den Dialog Benutzerinformationen.



- Geben Sie im Dialog Benutzerinformationen Ihren **Benutzernamen**, die **Organisation** (Firmenbezeichnung) und Ihre **Seriennummer** ein.
- Installieren Sie Asta Powerproject als **Vollversion**, wenn Sie eine Asta Powerproject Seriennummer von ASTA DEVELOPMENT GmbH erhalten haben.
- Installieren Sie Asta Powerproject auf einem NT-basierenden Betriebssystem, geben Sie bitte noch an, dass Asta Powerproject für alle angemeldeten Benutzer installiert werden soll.
- Klicken Sie auf **Weiter** und wählen Sie die gewünschte Installationsart:

Vollständig
(Empfohlen)

Es werden alle Programmfeatures im Standard-Installationspfad **C:\Programme\Asta\Asta Powerproject** installiert. Der Installationspfad kann hierbei NICHT geändert werden!

Asta Powerproject wird mit dem Benutzerprofil „**Einsteiger**“ gestartet.
(siehe Punkt **Asta Powerproject das erste mal starten**)

Minimal
(Nicht
Empfohlen)

Es werden nicht alle Programmfeatures im Installationspfad angelegt. Die Dateiablage muss aus diesen Gründen angepasst werden. Die Funktion Ressourcenbericht wird nicht installiert, so dass diese in Asta Powerproject nicht zur Verfügung steht.

Angepasst

Sie können den Installationspfad frei wählen und den Umfang der Installation anpassen.

Sie können zwischen dem Benutzerprofil „**Fortgeschrittene**“ oder „**Einsteiger**“ wählen.
(siehe Punkt **Asta Powerproject das erste mal starten**)

7. Nach einem erneuten Klick auf **Weiter** werden die Informationen zusammengefasst und über Klicken auf **Installieren** wird Asta Powerproject auf Ihrem Rechner installiert.

Asta Powerproject das erste Mal starten

Registrierung

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Jetzt Registrieren**, öffnet sich die Internetseite von ASTA DEVELOPMENT GMBH. Mit Ihrer Produktregistrierung unterstützen Sie uns, Sie und alle Anwender unserer Software besser betreuen zu können.

Benutzerprofil


Asta Powerproject Version 9 unterstützt für die Menüs und Schaltflächen benutzerdefinierte Einstellungen. Asta Powerproject wird mit 2 Benutzerprofilen ausgeliefert: Einsteiger und Fortgeschrittene. Standardmäßig wird hier das Benutzerprofil „Einsteiger“ verwendet.

Welche Symbolleisten Sie verwenden möchten, wählen Sie im Menü **Hilfe – Benutzerprofile**.

Lizenzsuche

Asta Powerproject beginnt eigenständig Ihren Computer und alle verbundenen Laufwerke nach einer gültigen Lizenz zu durchsuchen. Haben Sie sehr viele verbundene Laufwerke kann dieser Vorgang einige Zeit dauern.

Wenn Sie noch keine gültige Lizenz besitzen, können Sie die Lizenzsuche **Abbrechen**. Lassen Sie die Lizenzsuche durchlaufen und das Programm findet keine gültige Lizenz, wird der **Asta Lizenzmanager** gestartet. Folgen Sie den Schritten des Assistenten.



Lizenzierung

WICHTIG:

Bitte beachten Sie, dass Lizenzanfragen an ASTA DEVELOPMENT GmbH nur bearbeitet werden können, wenn keine offenen Forderungen seitens ASTA DEVELOPMENT GmbH an das anfordernde Unternehmen bestehen.

Während der Installation von Asta Powerproject erscheint der Dialog ASTA LIZENZMANAGER:



Sollten Sie die Lizenzsuche abgebrochen haben, erhalten Sie den Asta Lizenzmanager über die Schaltfläche „**Lizenzassistent**“ in der Symbolleiste von Asta Powerproject.

Einzelplatz

1. Wählen Sie die Option **Neuen Lizenzcode verwenden**. *Klicken* Sie auf **Weiter**.
2. Senden Sie die Angaben entweder direkt per **Email** an Lizenz@astadev.de oder *klicken* Sie auf **Kopieren**, um die Angaben manuell als Email zu versenden.
3. *Klicken* Sie auf **Abbrechen** und arbeiten Sie mit der Testphase weiter, bis Sie den **Freischaltcode** erhalten.

Wenn Sie Asta Powerproject starten, steht Ihnen die Installation für 30 Tage als Testphase zur Verfügung. Während dieser Testphase muss der Freischaltcode eingetragen werden.

Freischaltcode eintragen

Wenn Sie den Freischaltcode erhalten haben:

1. Starten Sie Asta Powerproject und beantworten Sie die Frage nach dem Freischaltcode mit **JA**.

oder...

Klicken Sie auf die Schaltfläche „**Lizenzassistent**“ in der Symbolleiste.

2. Tragen Sie den **Freischaltcode** ein, um die Lizenzierung von Asta Powerproject abzuschließen.

Hinweis:

Bitte versuchen Sie nicht den Freischaltcode manuell zu erfassen, da dieser auch Sonderzeichen enthalten könnte. Benutzen Sie immer die Kopier- und Einfügefunktion von Windows bzw. Asta Lizenzmanager.

Lizenzierung Netzwerklizenz (CopyControl)

Hinweis:

Beachten Sie, dass für diesen Lizenztyp bereits eine Lizenz in Ihrem Netzwerk installiert und freigeschaltet sein muss. Sie benötigen über ein gemapptes Laufwerk Zugriff und volle Ändern-Rechte auf das Verzeichnis, in dem sich die Lizenz befindet.

Weitere Hinweise finden Sie in der Dokumentation „**Installation Netzwerklizenz (CopyControl)**“.

1. Wählen Sie die Option **Bestehende Lizenz verwenden** und *klicken* auf **Weiter**.
2. Wählen Sie die Option **der Ort der Lizenz ist bekannt** oder **der Ort der Lizenz ist NICHT bekannt**, um nach der Lizenz zu suchen. *Klicken* Sie auf **Weiter**.
3. Tragen Sie den **Pfadnamen** des Lizenzverzeichnisses ein oder wählen Sie das Lizenzverzeichnis.
Bei der Suche sollte die Lizenz gefunden werden!
4. *Klicken* Sie auf **Fertigstellen**, um die Lizenzierung von Asta Powerproject abzuschließen.

Lizenzierung Serverlizenz

Hinweis:

Beachten Sie, dass bei dieser Methode bereits ein Lizenzserver installiert und über den Asta Lizenzadmin Lizenzen freigeschaltet sein müssen.

Weitere Hinweise finden Sie in der Dokumentation „**Installation Serverlizenz (Asta Lizenzserver)**“.

1. Wählen Sie die Option **Bestehende Lizenz verwenden**. *Klicken* auf **Weiter**.
2. Wählen Sie die Option **der Ort der Lizenz ist bekannt** oder **der Ort der Lizenz ist NICHT bekannt**, um nach der Lizenz zu suchen. *Klicken* Sie auf **Weiter**.
3. Tragen Sie den Namen des Computers ein, auf dem der Lizenzserver läuft, und *klicken* Sie auf **Fertigstellen**, um den Vorgang abzuschließen.