

Installationsanleitung

Version 10

Bitte beachten Sie:

Bei dieser Anleitung handelt es sich inhaltlich um ein altes Dokument welches nicht aktualisiert wurde. Sie finden den Stand des Dokumentes in der Fußzeile auf den folgenden Seiten.

Die einzige Anpassung ist die Angleichung an das aktuelle Erscheinungsbild unserer Dokumente.

Installation


Bevor Sie Asta Powerproject auf Ihrem Computer installieren, lesen Sie sich bitte die folgende Installationsanleitung sorgfältig durch.

Bitte beachten Sie, dass Sie als Benutzer mit den Rechten „Administrator“ an Windows angemeldet sein müssen.

1. Nach dem Einlegen der Asta Powerproject CD-ROM startet das Setup von Asta Powerproject 10 automatisch. Sollte dies bei Ihnen nicht der Fall sein, starten Sie die Datei SETUP.EXE direkt von der CD-ROM.

Je nach Betriebssystem und verwendetem Microsoft Internet Explorer® kann es vorkommen, dass Sie während der Initialisierung des SETUP zum Neustart des Rechners aufgefordert werden.

2. Nach der Initialisierung des SETUP klicken Sie auf **Weiter**, lesen die Lizenzbestimmungen, setzen die Option auf „**Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung**“ und bestätigen mit **Weiter**. Sie erhalten den Dialog Benutzerinformationen.



3. Geben Sie im Dialog Benutzerinformationen Ihren **Benutzernamen**, die **Organisation** (Firmenbezeichnung) und Ihre **Seriennummer** ein.
4. Installieren Sie Asta Powerproject als **Vollversion**, wenn Sie eine Asta Powerproject Seriennummer von Asta Development GmbH erhalten haben.
5. Installieren Sie Asta Powerproject auf einem NT-basierenden Betriebssystem, geben Sie bitte noch an, dass Asta Powerproject für alle angemeldeten Benutzer installiert werden soll.
6. Klicken Sie auf **Weiter** und wählen Sie die gewünschte Installationsart:

Vollständig
(Empfohlen)

Es werden alle Programmfeatures im Standard-Installationspfad **C:\Programme\Asta\Asta Powerproject** installiert. Der Installationspfad kann hierbei NICHT geändert werden!

Asta Powerproject wird mit dem Benutzerprofil „**Einsteiger**“ gestartet.

(siehe Punkt **Asta Powerproject das erste mal starten**)

Minimal
(Nicht
Empfohlen)

Es werden nicht alle Programmfeatures im Installationspfad angelegt. Die Dateiablage muss aus diesen Gründen angepasst werden. Die Funktion Ressourcenbericht wird nicht installiert, so dass diese in Asta Powerproject nicht zur Verfügung steht.

Angepasst

Sie können den Installationspfad frei wählen und den Umfang der Installation anpassen.

Sie können zwischen dem Benutzerprofil „**Fortgeschrittene**“ oder „**Einsteiger**“ wählen.

(siehe Punkt **Asta Powerproject das erste mal starten**)

7. Nach einem erneuten Klick auf **Weiter** werden die Informationen zusammengefasst und über Klicken auf **Installieren** wird Asta Powerproject auf Ihrem Rechner installiert.

Asta Powerproject das erste Mal starten

WICHTIG:

Bitte beachten Sie, dass Lizenzanfragen an Asta Development GmbH nur bearbeitet werden können, wenn keine offenen Forderungen seitens Asta Development GmbH an das anfordernde Unternehmen bestehen.

Bei Neuerwerb von Asta Powerproject

Nachdem Sie Asta Powerproject das erste Mal gestartet haben, erscheint der Dialog **Asta Powerproject Produktaktivierung**.

Sie können Asta Powerproject während einer Testphase ohne Aktivierung benutzen. Wenn die Testphase abgelaufen ist, müssen Sie Asta Powerproject aktivieren, um die Software weiterhin nutzen zu können. Solange Asta Powerproject nicht aktiviert ist, werden Sie bei jedem Start daran erinnert.

Wenn Sie eine Internetverbindung zur Verfügung haben, können Sie Asta Powerproject automatisch aktivieren. Wenn Sie keine Internetverbindung haben, kann Asta Powerproject über den technischen Support des Herstellers / Anbieters manuell aktiviert werden.

Um Asta Powerproject zu aktivieren:

1. Wenn Sie eine Internetverbindung haben, stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.
2. Klicken Sie auf **Aktivieren**. Der Dialog **Asta Produkt Aktivierung erscheint**. Wenn Sie Asta Powerproject während der Testphase verwenden, können Sie zur Aktivierung jederzeit in der Symbolleiste auf die Schaltfläche **Aktivieren** klicken.

3. Füllen Sie die Felder im Dialog **Asta Produkt Aktivierung** aus und klicken Sie auf **OK**. Beachten Sie, dass alle Felder (außer der Faxnummer) ausgefüllt werden müssen. Die **Seriennummer** und den **CD-Key** finden Sie auf dem Lieferschein oder dem Booklet zu Ihrer Asta Powerproject Lieferung.
4. Wenn Sie eine **Einzelplatzlizenz** erworben haben, erhalten Sie die Meldung, dass die Aktivierung erfolgreich war und Sie Asta Powerproject nun weiter verwenden können.
5. Wenn Sie eine **Serverlizenz** erworben haben, wird Ihre Softwarelizenz von einem Asta Lizenzserver verwaltet. Es erscheint der Dialog **Asta Lizenzserver**. Geben Sie hier den **Namen des Computers** ein, auf dem sich der Asta Lizenzserver befindet und gestartet ist und klicken Sie auf **OK**. Kontaktieren Sie Ihren Systembetreuer wenn Sie den Namen des Lizenzserver Computers nicht kennen.
6. Asta Powerproject verbindet sich mit dem angegebenen Lizenzserver und prüft ob eine freie Lizenz vorhanden ist. Wird eine freie Lizenz gefunden bekommen Sie die Meldung, dass die Verbindung zum Lizenzserver erfolgreich war und Sie Asta Powerproject nun verwenden können.

In einigen Fällen kann die automatische Aktivierung fehlschlagen. Eine automatische Aktivierung ist nicht möglich, wenn

- Sie keine Internetverbindung haben oder diese unterbrochen ist.
- der Asta Aktivierungsserver nicht verfügbar ist.
- Sie eine bereits aktivierte Asta Powerproject Installation auf einem weiteren Computer installieren und diese Installation erneut aktivieren wollen.
- Sie Asta Powerproject erneut auf einem Computer installieren, dessen Hardwarekomponenten mehrfach geändert wurden.

Wenn die automatische Aktivierung fehlschlägt bekommen Sie eine entsprechende Meldung mit der Ursache und müssen Asta Powerproject manuell aktivieren.

Verwenden Sie dazu den Assistenten zur **Asta Produktaktivierung** oder wenden Sie sich an den für Asta Powerproject zuständigen technischen Support.

Bei Update von früheren Versionen

Wenn Sie Asta Powerproject 10 von einer früheren Version auf dem gleichen Computer updaten, so findet Asta Powerproject die bestehende Lizenz automatisch und Sie müssen keine Aktivierung durchführen. Sie werden aber zur Registrierung aufgefordert!

Wenn Sie Asta Powerproject 10 erstmalig auf einem Computer installieren, erhalten Sie beim ersten Start den Dialog **Asta Produktaktivierung**. Folgen Sie den nachfolgenden Anweisungen um ihre bestehende Lizenz weiter zu verwenden.

Wenn Ihre bestehende Lizenz auf einem anderen Computer im Netzwerk liegt (z.B. als Asta Lizenzserver):

1. Klicken Sie auf **Testphase fortführen**. Ein weiterer Dialog mit der Angabe über die noch verbleibenden Tage Ihrer Testphase erscheint.
2. Klicken Sie in diesem Dialog erneut auf **Testphase fortführen**. Asta Powerproject startet nun mit einer temporären Lizenz.
3. Wählen Sie aus dem Menü **Hilfe – Aktivierung** den Eintrag **Aktivierungsstatus**. Es erscheint der Dialog **Status Asta Produktaktivierung**.
4. Klicken Sie auf **Konfigurieren**. In dem nun erscheinenden Dialog können Sie den Namen des Computers eintragen, auf dem sich Ihre Lizenz befindet. Wenn Sie eine CopyControl-Lizenz von Asta Powerproject Version 6 oder 7 verwenden, klicken Sie auf **Suchen** um den Computer selbständig nach der Lizenz suchen zu lassen. Wenn eine gültige Lizenz gefunden wird können Sie mit Asta Powerproject weiterarbeiten.

Wenn sich Ihre Lizenz auf einem anderen Computer befindet:

1. Klicken Sie auf **Testphase fortführen**. Ein weiterer Dialog mit der Angabe über die noch verbleibenden Tage Ihrer Testphase erscheint.
2. Klicken Sie in diesem Dialog erneut auf **Testphase fortführen**. Asta Powerproject startet nun mit der temporären Lizenz.
3. Wählen Sie aus dem Menü **Hilfe – Aktivierung** den Eintrag **Lizenz verschieben**. Der Assistent zum Verschieben von Lizenzen erscheint. Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten um die Lizenz von dem alten Computer zur neuen Installation zu verschieben.

Benutzerprofil

Asta Powerproject Version 10 unterstützt für die Menüs und Schaltflächen benutzerdefinierte Einstellungen. Asta Powerproject wird mit 2 Benutzerprofilen ausgeliefert: **Einsteiger** und **Fortgeschrittene**. Standardmäßig wird hier das Benutzerprofil „Einsteiger“ verwendet.

Welche Symbolleisten Sie verwenden möchten, wählen Sie im Menü **Hilfe – Benutzerprofile**.

Asta Development GmbH

Egon-Eiermann-Allee 8
76187 Karlsruhe

Fon +49 (0)721 / 9525 - 0
Fax +49 (0)721 / 9525 - 100
info@[astadev.de](mailto:info@astadev.de)
www.astadev.de

