

Systemvoraussetzungen

Version 11

Bitte beachten Sie:

Bei diesem Dokument handelt es sich inhaltlich um ein altes Dokument welches nicht aktualisiert wurde. Sie finden den Stand des Dokumentes in der Fußzeile auf den folgenden Seiten.

Die einzige Anpassung ist die Angleichung an das aktuelle Erscheinungsbild unserer Dokumente.

Systemvoraussetzungen

Bevor Sie Asta Powerproject installieren, lesen Sie sich bitte diese Informationen sorgfältig durch.

Betriebssystem

Grundsätzlich benötigt Asta Powerproject ein Microsoft Windows® Betriebssystem. Installationen auf Mac oder Linux Systemen sind **nicht** möglich.

Asta Powerproject ist unter folgenden Betriebssystemen getestet und freigegeben:

- Windows 2000 Professional und Server, alle SP
- Windows XP Professional, alle SP
- Windows 2003 Server incl. SP1
- Windows Vista Business / Ultimate 32-Bit / 64-Bit
- Windows 7 Business / Ultimate 32-Bit / 64-Bit
- Windows Server 2008 R1 / R2 32-Bit / 64-Bit

Der Betrieb eines Asta Lizenzservers in einer virtuellen Umgebung (z.B. VMware® oder Microsoft® Virtual PC) ist nicht möglich.

Asta Powerproject ist für den Einsatz auf Windows Terminalserver und Citrix® geeignet. Voraussetzung hierfür ist u.a. der Einsatz des Asta Lizenzservers (der auf einer physikalischen Maschine installiert werden muß).

Bei einem Einsatz von Asta Powerproject in Verbindung mit Asta Lizenzserver in einem Novell NetWare® Netzwerk kann eine vollständige und fehlerfreie Funktionalität **nicht garantiert** werden.

Der Asta Lizenzserver ist konzipiert für den Betrieb mit einem Active Directory Service.

Zusätzlich benötigte Komponenten

Zum reibungslosen Betrieb von Asta Powerproject ist der Microsoft Internet Explorer® 5.5 oder neuer notwendig. Für die Funktion "Ressourcen importieren" und "Benachrichtigung nach Outlook" ist ein korrekt eingerichteter Microsoft Exchange Server® Version 6 oder neuer und Microsoft Outlook® 2000 SP1 oder neuer erforderlich.

Hardwarevoraussetzung

Für den Einsatz von Asta Powerproject auf einem Einzelplatzcomputer sind **mindestens** folgende Hardwarevoraussetzungen notwendig:

- Intel Pentium III (oder vergleichbar), 800 MHz
- 1 GB RAM Hauptspeicher (32-Bit) bzw. 2 GB RAM (64-Bit)
- 250 MB freier Festplattenspeicher nach erfolgter Installation

Zum effektiven Betrieb von Asta Powerproject empfehlen wir jedoch Computer mit einer aktuelleren Ausstattung.

Hinweise zur Deinstallation

Wenn Sie Microsoft Office XP oder neuer auf Ihrem Computer installiert haben und Asta Powerproject installieren bzw. deinstallieren, so kann es sein, dass beim erneuten Aufruf einer Office Komponente die Installationsroutine von Microsoft Office anläuft. Unter Umständen ist das Einlegen eines Installationsmediums notwendig.

Asta Development GmbH

Egon-Eiermann-Allee 8
76187 Karlsruhe

Fon +49 (0)721 / 9525 - 0
Fax +49 (0)721 / 9525 - 100
info@astadev.de
www.astadev.de

