

Systemvoraussetzungen

Version 10

Bitte beachten Sie:

Bei diesem Dokument handelt es sich inhaltlich um ein altes Dokument welches nicht aktualisiert wurde. Sie finden den Stand des Dokumentes in der Fußzeile auf den folgenden Seiten.

Die einzige Anpassung ist die Angleichung an das aktuelle Erscheinungsbild unserer Dokumente.

Systemvoraussetzungen

Bevor Sie Asta Powerproject Version 10 installieren, lesen Sie sich bitte diese Informationen sorgfältig durch.

Betriebssystem

Grundsätzlich benötigt Asta Powerproject ein Microsoft Windows® Betriebssystem. Installationen auf Mac oder Linux Systemen sind **nicht** möglich.

Asta Powerproject ist unter folgenden Betriebssystemen getestet und freigegeben:

- Windows 2000 Professional und Server, alle SP
- Windows XP Professional, SP1 und SP2
- Windows 2003 Server incl. SP1
- Windows Vista Business / Ultimate 32-Bit / 64-Bit
- Windows Server 2008 32-Bit-Edition und 64-Bit Edition

Asta Powerproject ist für den Einsatz auf folgenden Betriebssystemen **nicht** getestet:

- Windows 95/98, alle Versionen und SPs
- Windows NT4, alle Versionen und SPs
- Windows XP Home, alle Versionen und SPs
- Windows Vista Home
- Windows Tablet PC Edition

Der Betrieb eines Asta Lizenzservers in einer virtuellen Umgebung (z.B. VMware® oder Microsoft® Virtual PC) ist nicht möglich.

Asta Powerproject ist für den Einsatz auf Windows Terminalserver und Citrix® geeignet. Voraussetzung hierfür ist u.a. der Einsatz des Asta Lizenzservers.

Bei einem Einsatz von Asta Powerproject in Verbindung mit Asta Lizenzserver in einem Novell NetWare® Netzwerk kann eine vollständige und fehlerfreier Funktionalität **nicht garantiert** werden.

Der Asta Lizenzserver ist konzipiert für den Betrieb mit einem Active Directory Service.

Bei der Installation von Asta Powerproject wird automatisch der grafische Editor Asta Powerdraw installiert. Beachten Sie hierbei, dass Asta Powerdraw eine 16-Bit Applikationen ist die auch von Asta Powerproject aus direkt gestartet werden kann. Dabei kann es beim Ausführen von Asta Powerdraw zu Schwierigkeiten beim Beenden der RDP-Verbindung kommen, wenn Asta Powerproject als explizite Applikation einer Sitzung definiert wurde.

Zusätzlich benötigte Komponenten

Zum reibungslosen Betrieb von Asta Powerproject ist der Microsoft Internet Explorer® 5.5 oder neuer notwendig. Mit der Installation des Internet Explorers werden Komponenten (wie z.B. XML Unterstützung) installiert, die von Asta Powerproject verwendet werden. Wenn Sie den Microsoft Internet Explorer® 5.5 oder neuer nicht installiert haben, kann es sein dass einzelne Funktionen von Asta Powerproject (z.B. Berichte) nicht ausgeführt werden können.

Für die Funktion „Ressourcen importieren“ und „Benachrichtigung nach Outlook“ ist ein korrekt eingerichteter Microsoft Exchange Server® Version 6 oder neuer und Microsoft Outlook® 2000 SP1 oder neuer erforderlich.

Hardwarevoraussetzung

Für den Einsatz von Asta Powerproject auf einem Einzelplatzcomputer sind **mindestens** folgende Hardwarevoraussetzungen notwendig:

- Intel Pentium III (oder vergleichbar), 800 MHz
- 512 MB RAM Hauptspeicher (bei Vista min. 1 GB)
- SVGA Auflösung (800*600)
- 250MB freien Festplattenspeicher nach erfolgter Installation

Zum effektiven Betrieb von Asta Powerproject empfehlen wir jedoch Computer mit einer aktuelleren Ausstattung.

Hinweise zur Deinstallation

Wenn Sie Microsoft Office XP oder neuer auf Ihrem Computer installiert haben und Asta Powerproject installieren bzw. deinstallieren, so kann es sein, dass beim erneuten Aufruf einer Office Komponente die Installationsroutine von Microsoft Office anläuft. Unter Umständen ist das Einlegen eines Installationsmediums notwendig.

Asta Development GmbH

Egon-Eiermann-Allee 8
76187 Karlsruhe

Fon +49 (0)721 / 9525 - 0
Fax +49 (0)721 / 9525 - 100
info@astadev.de
www.astadev.de

